

Androidメール

アカウント設定手順

株式会社 アマダアイリンクサービス

Ai-Link


この手順書では、Google Android 搭載のスマートフォン/タブレット端末で Ai-Link メールを利用するための 設定方法を説明いたします。

設定の際には「**Ai-Link インターネットサービス設定情報のお知らせ**」をご準備下さい。

なお以下の手順では入力例として、一般的な Android 端末の画面を使用しています。ご利用の Android 端末のメーカー、機種によっては画面のデザインが異なる場合がございますのでご注意ください。

1. メールアカウントの設定手順

1. Android 端末で「Eメール」アプリを起動します。



2. 初めてメールを設定する場合は「アカウント設定」画面が表示されます。

既に別のメールアドレスを設定している際は 受信トレイの画面が表示されますので、設定メニューより「アカウントを追加」をタップして下さい。



3. 以下の項目を入力し、「**手動セットアップ**」をタップします。

(「**Ai-Link インターネットサービス設定情報のお知らせ**」をご参照下さい)

メールアドレス	お客様情報の「4. メールアドレス 」を入力
パスワード	お客様情報の「3. パスワード 」を入力

アカウント設定

ほとんどのEメールアカウントを簡単操作で設定できます

support@ai-link.ne.jp

.....

パスワードを表示

手動セットアップ ← **タップ** 次へ

設定情報のお知らせ

■お客様情報

1. お客様名義	アイリンクサービス ヘルプデスク 様
2. アカウント名	abc123
3. パスワード	123456
4. メールアドレス	support@ai-link.ne.jp

4. アカウントのタイプ画面より「**POP3**」をタップします。

アカウント設定

このアカウントのタイプは何ですか?

POP3 ← **タップ**

IMAP

Exchange Active Sync

5. 受信サーバの設定 画面で、各項目に以下の設定を行います。

ユーザ名	お客様情報の「2. アカウント名」を入力
パスワード	先ほどの画面で入力した値が入っています
POP3 サーバ	pop.ai-link.ne.jp
セキュリティの種類	SSL/TLS
サーバからメールを削除	削除しない

設定情報のお知らせ

■お客様情報	
1. お客様名義	アイリンクサービス ヘルプデスク 様
2. アカウント名	abc123
3. パスワード	123456
4. メールアドレス	support@ai-link.ne.jp

受信サーバ設定

ユーザ名
abc123

パスワード
.....

POP3サーバ
pop.ai-link.ne.jp

ポート
995

セキュリティの種類
SSL/TLS

サーバからEメール削除
削除しない

戻る タップ → 次へ

【POP3 サーバ】
pop.ai-link.ne.jp

【セキュリティの種類】
「SSL/TLS」を選択


【サーバからEメール削除】
「削除しない」を選択

項目入力後、「次へ」をタップします。

6. 続いて 送信サーバの設定 画面で、各項目に以下の設定を行います。


SMTP サーバ	smtp.ai-link.ne.jp
ポート	587
セキュリティの種類	STARTTLS
ログインが必要	チェックを付ける
ユーザ名	お客様情報の「2. アカウント名」を入力 *1
パスワード	お客様情報の「3. パスワード」を入力 *1

*1 通常は「受信サーバの設定」画面で入力したものが自動的に設定されています。




項目入力後、「次へ」をタップします。

7. アカウントのオプション設定 画面が表示されます、必要であれば設定を変更して下さい。
設定が終わりましたら「次へ」をタップします。



8. メールアカウントの登録 画面が表示されますので、以下の項目を設定します。

あなたの名前 送信メールの「差出人名」を入力



「次へ」をタップすると設定が完了し、メールの受信が行われます。

以上でメールアドレスの設定作業は完了となります。