

Microsoft Outlook 2003

アカウント設定手順書

---

株式会社 アマダアイリンクサービス

**Ai-Link**

この手順書では、Microsoft Office Outlook 2003 で Ai-Link メールを利用するための設定方法を説明いたします。

設定の際には「[Ai-Link インターネットサービス設定情報のお知らせ](#)」をご準備下さい。

## 1. メールアカウントの設定手順

1. Outlook 2003 を起動します。


初めて Outlook 2003 を起動した場合は、自動で Outlook 2003 スタートアップ画面が開きます。

「次へ」をクリックし、画面を進めて下さい。




※ 「Outlook 2003 スタートアップ」の画面が自動で開かない場合は「[補足の手順](#)」を参照し、メール設定画面を開いて下さい。

2. 電子メールアカウント の画面で「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。




3. サーバの種類画面で「POP3」を選択し、「次へ」をクリックします。



4. インターネット電子メールの設定 画面で、以下の設定を行います。

(「Ai-Link 設定情報のお知らせ」をご参照下さい)

名前	差出人名を入力
電子メールアドレス	電子メールアドレスを入力
受信メールサーバ (POP3)	pop.ai-link.ne.jp
送信メールサーバ (SMTP)	smtp.ai-link.ne.jp
アカウント名	お客様情報の「2. アカウント名」を入力
パスワード	お客様情報の「3. パスワード」を入力



以下の項目をすべて設定してください。

【名前】  
メールを受信された方に「差出人」として表示させるお名前を入力

【受信メールサーバ】  
pop.ai-link.ne.jp

【送信メールサーバ】  
smtp.ai-link.ne.jp

ユーザー情報

名前(U): (株)アマダアイリンクサービス

電子メール アドレス(E): support@ai-link.ne.jp

メール サーバへのログオン情報

アカウント名(U): abc123

パスワード(P): \*\*\*\*\*

パスワードを保存する(B)

メール サーバがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(L)

サーバー情報

受信メール サーバ (POP3)(O): pop.ai-link.ne.jp

送信メール サーバ (SMTP)(O): smtp.ai-link.ne.jp

設定のテスト

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)...

詳細設定(M)...

クリック

戻る(B) 次へ(N) キャンセル


設定情報のお知らせ

■お客様情報	
1. お客様名義	アイリンクサービス ヘルプデスク 様
2. アカウント名	abc123
3. パスワード	123456
4. メールアドレス	support@ai-link.ne.jp

項目入力後、「詳細設定」をクリックします。


5. 「送信サーバ」タブを開き、以下の項目を設定します。

送信サーバ (SMTP) は認証が必要	チェックを付ける
受信メールサーバと同じ設定を使用する	チェックを付ける



6. 続けて「詳細設定」タブを開き、以下の項目を変更します。


送信サーバ (SMTP)	587
--------------	-----



項目変更後「OK」をクリックします。




7. メール設定画面へ戻りましたら「アカウント設定のテスト」をクリックします。




送受信のテストが実行されます。


状況が「完了」となっていることを確認し、「閉じる」を選択します。




※ テスト時にパスワードの入力を求められる場合、またはエラーメッセージが表示される場合は入力内容が誤っている可能性があります。項目設定画面で入力内容をご確認下さい。

8. 元画面へ戻りましたら「次へ」をクリックします。




9. セットアップの完了 が表示されますので、「完了」をクリックし画面を閉じます。



以上でメールアドレスの設定作業は完了です。

※ 補足一「Outlook 2003 スタートアップ」の画面が自動で開かない場合

画面上部のメニューより「ツール」→「電子メールアカウント」をクリックします。



「新しい電子メールアカウントの追加」を選択し、「次へ」をクリックします。



Outlook スタートアップ：サーバの種類 画面が表示されます。

引き続き「[メールアカウントの設定](#)」を行って下さい。