

Microsoft Outlook 2007

アカウント設定手順書

株式会社 アマダアイリンクサービス

Ai-Link

この手順書では、Microsoft Office Outlook 2007 で Ai-Link メールを利用するための設定方法を説明いたします。

設定の際には「[Ai-Link インターネットサービス設定情報のお知らせ](#)」をご準備下さい。

1. メールアカウントの設定手順

1. Outlook 2007 を起動します。

初めて Outlook 2007 を起動した場合は、自動で「Outlook 2007 スタートアップ」画面が開きます。

「次へ」をクリックし、画面を進めて下さい。



※ 「Outlook 2007 スタートアップ」の画面が自動で開かない場合は

「[補足の手順](#)」を参照し、メール設定画面を開きます。

2. 電子メールアカウント の画面で「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。



- 自動アカウント セットアップの画面で「サーバ設定または追加のサーバの種類を手動で構成する」にチェックを付け「次へ」をクリックします。



新しい電子メール アカウントの追加

自動アカウント セットアップ

名前(Y): (例: Eiji Yasuda)

電子メール アドレス(E): (例: eiji@contoso.com)

パスワード(P):


パスワードの確認入力(I):

インターネット サービス プロバイダから提供されたパスワードを入力してください。

サーバー設定または追加のサーバの種類を手動で構成する(M) ← **チェック**

クリック →

- 電子メールサービスの選択画面で「インターネット電子メール」を選択し、「次へ」をクリックします。



新しい電子メール アカウントの追加

電子メール サービスの選択

チェック → インターネット電子メール(I)
POP、IMAP、または HTTP サーバーに接続して、電子メール メッセージの送受信を行います。

Microsoft Exchange(M)
Microsoft Exchange に接続して、電子メール、予定表、連絡先、ファックス、およびボイス メールにアクセスします。


その他(O)
以下に表示されている種類のサーバーに接続します。

Fax Mail Transport
Outlook Mobile Service (テキスト メッセージング)

クリック →

5. インターネット電子メールの設定 画面で、各項目に以下の設定を行います。
 (「Ai-Link 設定情報のお知らせ」をご参照下さい)

名前	差出人名を入力
電子メールアドレス	メールアドレス を入力
受信メールサーバ (POP3)	pop.ai-link.ne.jp
送信メールサーバ (SMTP)	smtp.ai-link.ne.jp
アカウント名	お客様情報の「2. アカウント名」を入力
パスワード	お客様情報の「3. パスワード」を入力



新しい電子メール アカウントの追加

インターネット電子メール設定
 電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(Y): (株)アマダアイリンクサービス
 電子メール アドレス(E): support@ai-link.ne.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3
 受信メール サーバ(D): pop.ai-link.ne.jp
 送信メール サーバ (SMTP)(O): smtp.ai-link.ne.jp

メール サーバへのログイン情報

アカウント名(U): abc123
 パスワード(P): *****

パスワードを保存する(R)
 メール サーバがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
 この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには「アカウント設定のテスト」をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

【名前】
 メールを受信された方に「差出人」として表示させるお名前を入力

【受信メールサーバ】
 pop.ai-link.ne.jp

【送信メールサーバ】
 smtp.ai-link.ne.jp

詳細設定(M) ← クリック


設定情報のお知らせ

■お客様情報	
1. お客様名義	アイリンクサービス ヘルプデスク 様
2. アカウント名	abc123
3. パスワード	123456
4. メールアドレス	support@ai-link.ne.jp

項目入力後、「詳細設定」をクリックします。


6. 「送信サーバ」タブを開き、以下の項目を設定します。

送信サーバ (SMTP) は認証が必要	チェックを付ける
受信メールサーバと同じ設定を使用する	チェックを付ける




7. 続けて「詳細設定」タブを開き、以下の項目を変更します。

送信サーバ (SMTP)	587
--------------	-----



項目変更後「OK」をクリックします。

8. メール設定画面へ戻りましたら「アカウント設定のテスト」をクリックします。



新しい電子メール アカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報
名前(Y): (株)アマダアイリンクサービス
電子メール アドレス(E): support@ai-link.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): pop.ai-link.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.ai-link.ne.jp


メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): abc123

アカウント設定のテスト
この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T) ← **クリック**

送受信のテストが実行されます。

状況が「完了」となっていることを確認し、「閉じる」を選択します。



テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S) 閉じる(C) ← **クリック**

タスク	エラー	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン		完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信		完了

※ テスト時にパスワードの入力を求められる場合、またはエラーメッセージが表示される場合は入力内容が誤っている可能性があります。項目設定画面で入力内容をご確認下さい。




ネットワーク パスワードの入力

ユーザー名とパスワードを入力してください。

サーバー: pop.ai-link.ne.jp
ユーザー名(U): abc123
パスワード(P): *****

パスワードをパスワード一覧に保存する(S)

OK キャンセル




テスト アカウント設定

テストの処理中にいくつかのエラーが発生しました。詳細についてはエラーメッセージを確認してください。推奨する解決方法を行っても問題が解決しない場合は、お使いのプロバイダに連絡してください。

タスク	エラー
● 受信メール サーバー (POP3) へのログイン	電子メール サーバー情報を確認してください。

9. 元画面へ戻りましたら「次へ」をクリックします。




10. セットアップの完了 が表示されますので、「完了」をクリックし画面を閉じます。




以上でメールアドレスの設定作業は完了です。

※ 補足一「Outlook 2007 スタートアップ」の画面が自動で開かない場合

画面上部のメニューより「ツール」→「アカウント設定」をクリックします。



「電子メール」タブを開き、「新規」をクリックします。



Outlook スタートアップ：自動アカウントセットアップの画面が表示されます。

引き続き「[メールアカウントの設定](#)」を行って下さい。