

Microsoft Outlook 2010

アカウント設定手順書

株式会社 アマダアイリンクサービス

Ai-Link

この手順書では、Microsoft Office Outlook 2010 で Ai-Link メールを利用するための設定方法を説明いたします。


設定の際には「[Ai-Link インターネットサービス設定情報のお知らせ](#)」をご準備下さい。

1. メールアカウントの設定手順

1. Outlook 2010 を起動します。

初めて Outlook 2010 を起動した場合は、自動で「[Outlook2010 スタートアップ](#)」画面が開きます。

「[次へ](#)」をクリックし、画面を進めて下さい。




※「Outlook 2010 スタートアップ」画面が自動で開かない場合は、「[補足の手順](#)」を参照しメール設定画面を開きます。

2. 電子メールアカウント の画面で「はい」を選択し、「[次へ](#)」をクリックします。



3. 自動アカウント セットアップの画面で「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)」を選択し、「次へ」をクリックします。



新しいアカウントの追加

自動アカウント セットアップ
他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(N):
例: Eiji Yesuda

電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com


パスワード(P):
パスワードの確認入力(T):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

テキスト メッセージング (SMS)(X)

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M) ← **チェック**

クリック →

4. サービスの選択画面で「インターネット電子メール」を選択し、「次へ」をクリックします。



新しいアカウントの追加

サービスの選択

チェック → インターネット電子メール(D)
POP または IMAP サーバーに接続して、電子メール メッセージを送受信します。

Microsoft Exchange または互換性のあるサービス(M)
接続して、電子メール メッセージ、予定表、連絡先、ファックス、およびボイス メール メッセージにアクセスします。


テキスト メッセージング (SMS)(X)
モバイル メッセージング サービスに接続します。

クリック →

5. インターネット電子メールの設定 画面で、各項目に以下の設定を行います。

(「[Ai-Link 設定情報のお知らせ](#)」をご参照下さい)

名前	差出人名を入力
電子メールアドレス	メールアドレス を入力
受信メールサーバ	pop.ai-link.ne.jp
送信メールサーバ (SMTP)	smtp.ai-link.ne.jp
アカウント名	お客様情報の「2. アカウント名」を入力
パスワード	お客様情報の「3. パスワード」を入力



新しいアカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください

ユーザー情報

名前(Y): アマダアインクサービス

電子メールアドレス(E): support@ai-link.ne.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバ(I): pop.ai-link.ne.jp

送信メール サーバ (SMTP)(O): smtp.ai-link.ne.jp

メール サーバへのログイン情報

アカウント名(U): abc123

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(R)

メール サーバがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

【名前】
メールを受信された方に「差出人」として表示させるお名前を入力

【受信メールサーバ】
pop.ai-link.ne.jp

【送信メールサーバ】
smtp.ai-link.ne.jp

詳細設定(M)... **クリック**


設定情報のお知らせ

■お客様情報	
1. お客様名義	アインクサービス ヘルプデスク 様
2. アカウント名	abc123
3. パスワード	123456
4. メールアドレス	support@ai-link.ne.jp

項目入力後、「[詳細設定](#)」をクリックします。

6. 「送信サーバ」タブを開き、以下の項目を設定します。

送信サーバ (SMTP) は認証が必要	チェックを付ける
受信メールサーバと同じ設定を使用する	チェックを付ける



7. 続けて「詳細設定」タブを開き、以下の項目を変更します。

送信サーバ (SMTP)	587
--------------	-----




8. 詳細設定タブ「配信」の項目で以下の設定を行います。

メールを Outlook 2010 のみで利用する場合	
サーバにメッセージのコピーを置く	チェックを外す
メールを複数のパソコンで共有する場合。または、Web メールと併用する場合	
サーバにメッセージのコピーを置く	チェックを付ける
サーバから削除する	チェックを付け、保存期間を設定 *1



*1 保存期間が長すぎると、サーバのメール容量が一杯になり新しいメールを受信できなくなることがあります。

一般的な運用方法であれば、保存期間は7日ほどが良いと思います。



1台のパソコンのみで
アドレスを利用

複数の端末で
アドレスを利用




項目設定後「OK」をクリックします。

9. 電子メール設定 の画面へ戻りましたら「次へ」をクリックします。


10. 自動的に送受信のテストが実行されます。

状況が「完了」となっていることを確認し、「閉じる」を選択します。



タスク	エラー	状況
受信メール サーバー (POP3) へのログイン		完了
テスト電子メール メッセージの送信		完了

※ テスト時にパスワードの入力を求められる場合、またはエラーメッセージが表示される場合は入力内容が誤っている可能性があります。項目設定画面で入力内容をご確認下さい。

タスク	エラー
受信メール サーバー (POP3) へのログイン	電子メールサーバー情報を確認してください。

11. セットアップの完了 が表示されますので、「完了」をクリックし画面を閉じます。



以上でメールアドレスの設定作業は完了です。

※ 補足一「Outlook 2010 スタートアップ」の画面が自動で開かない場合

画面上部のメニューより「ファイル」タブを開きます



アカウント情報 画面より「アカウントの追加」をクリックします。



Outlook スタートアップ：自動アカウントセットアップの画面が表示されます。

引き続き「[メールアカウントの設定](#)」を行って下さい。