

iPad / iPhoneメール

アカウント設定手順書

株式会社 アマダアイリンクサービス

Ai-Link

この手順書では、iPad / iPhone で Ai-Link メールを利用するための設定方法を説明いたします。
設定の際には「**Ai-Link インターネットサービス設定情報のお知らせ**」をご準備下さい。

※ 以下の手順では入力例として iPad の画面を使用しております。

1. メールアカウントの設定手順

1. iPad / iPhone のメイン画面より「**設定**」をタップします。



- 設定画面より「メール/連絡先/カレンダー」をタップします。
メール/連絡先/カレンダーメニューが表示されましたら、「アカウントを追加」をタップします。



- アカウントを追加メニューより「その他」をタップします。



4. その他メニューより「メールアカウントを追加」をタップします。



5. 新規アカウント 画面で、以下の項目を入力します。


名前	送信メールの「差出人名」を入力
メール	お客様情報の「4. メールアドレス」を入力
パスワード	お客様情報の「3. パスワード」を入力
説明	自動的に設定されます



入力が完了しましたら、「次へ」をタップします。

6. 画面上部で「POP」を選択し、以下の項目を設定します。

○ 受信メールサーバ	
ホスト名	pop.ai-link.ne.jp
ユーザ名	お客様情報の「2. アカウント名」を入力
○ 送信メールサーバ	
ホスト名	smtp.ai-link.ne.jp
ユーザ名	お客様情報の「2. アカウント名」を入力
パスワード	お客様情報の「3. パスワード」を入力



【受信サーバホスト名】
pop.ai-link.ne.jp

【送信サーバホスト名】
smtp.ai-link.ne.jp

■お客様情報	
1. お客様名義	アイリンクサービス ヘルプデスク 様
2. アカウント名	abc123
3. パスワード	123456
4. メールアドレス	support@ai-link.ne.jp

入力が完了しましたら、「保存」をタップします。

7. 自動で設定内容の検証が行われます。
設定が確認されると、アカウントメニューに名前が追加されます。



以上でメールアドレスの設定作業は完了です。